КОМПАС-3D v20 Учебная версия

Оглавление

Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!	<u>1</u>
<u>Инсталляционный пакет Учебной версии КОМПАС-3D</u>	<u></u> 2
Состав Учебной версии КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения	2
Состав Строительной конфигурации	<u>3</u>
Системные требования	
Ограниченная поддержка Windows 7	5
Установка Учебной версии КОМПАС-3D на компьютер	
Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН	6
Подготовка к работе с приложениями	
<u> Каталог: Электродвигатели и Каталог: Редукторы</u>	6
Основные отличия Учебной версии системы КОМПАС-3D от профессиональной	<u>6</u>
<u>Устранение возможных проблем с отображением КОМПАС-документов</u>	7
Шрифты, устанавливаемые с Учебной версией КОМПАС-3D	
Запуск Учебной версии КОМПАС-3D.	

Добро пожаловать в мир систем КОМПАС!

Компания АСКОН предлагает вашему вниманию Учебную версию системы КОМПАС-3D. Учебная версия системы КОМПАС-3D предназначена для использования в учебных и некоммерческих личных целях. Функциональные возможности системы позволяют применять ее в различных отраслях деятельности: для выполнения собственных домашних заданий, курсовых и дипломных проектов, других учебных работ, а также при разработке документов для самостоятельного некоммерческого использования.

Учебная версия КОМПАС-3D разработана специально для операционной среды MS Windows и в полной мере использует все ее возможности и преимущества для предоставления пользователю максимальной эффективности и удобства в работе.

Система поддерживает файлы документов, созданные в профессиональной версии системы КОМПАС-3D. В то же время для открытия в профессиональной версии системы документов, созданных в Учебной версии КОМПАС-3D, необходима специальная лицензия.

Основные компоненты Учебной версии КОМПАС-3D:

- Система трехмерного моделирования

Предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа.

Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График)

Предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ.

Модуль проектирования спецификаций

Модуль позволяет выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.

При использовании совместно с Системой трехмерного моделирования и/или Чертежнографическим редактором возможно создание спецификаций, ассоциативно связанных со сборочными чертежами и трехмерными моделями сборки.

- Текстовый редактор

Предназначен для разработки различного рода текстовой документации. Возможно как стандартное, так и произвольное оформление документов.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с компанией АСКОН — одной из лидирующих российских фирм в области разработки систем автоматизированного проектирования.

Инсталляционный пакет Учебной версии КОМПАС-3D

- Инсталляционный пакет для установки в 64-разрядной ОС состоит из трех частей:
 - Учебная версия КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения;
 - Строительная конфигурация;
 - Каталоги Электроснабжение для Строительной конфигурации.
- **Инсталляционный пакет для установки в 32-разрядной ОС** состоит из одной части:
 - Учебная версия КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения.

Состав Учебной версии КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения

- Основные компоненты:
 - − KOMΠAC-3D
 - КОМПАС-График
 - Спецификации
 - Текстовый редактор
- Средства чтения проприетарных форматов*
- Учебные пособия
- Шаблоны документов
- Примеры документов
- Шрифты чертежные
- Средства разработки (SDK)
- Механика:
 - Валы и механические передачи
 (включает Валы и механические передачи 2D, Валы и механические передачи 3D;
 не включает Дополнительный модуль, Часовые механизмы, Зуборезный инструмент)
 - Механика: АнимацияМеханика: Пружины
 - Каталог: Редукторы
 - Каталог: Электродвигатели
 - Каталог: МуфтыРазмерные цепи
- Оборудование:
 - Оборудование: Металлоконструкции
 - Оборудование: Трубопроводы
 - Оборудование: Кабельные каналы
 - Оборудование: Развертки
 - Сварные соединения

- Электрика и электроника:
 - Оборудование: Кабели и жгуты
 - Конвертер eCAD-КОМПАС
 - Конвертер PdiF-КОМПАС
- Оснастка и инструмент:
 - Пресс-формы 3D (включает Пресс-формы 3D Express)
 - Штампы 3D
- Прочность, гидрогазодинамика:
 - АРМ FEM, система прочностного анализа для КОМПАС-3D (включает APM FEM Расчет оболочек, APM FEM Топологическая оптимизация, Свободная форма)*
 - KompasFlow, гидрогазодинамика для КОМПАС-3D*
 - Модуль оптимизации IOSO-K*
- Универсальные приложения:
 - Авторасстановка обозначений позиций
 - Конвертер единиц измерения
 - Материалы и Сортаменты для КОМПАС
 - Стандартные Изделия: Крепеж для КОМПАС (включает крепежные изделия 2D и 3D по ГОСТ, ОСТ 92, ISO, DIN)
 - Стандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы для КОМПАС (включает 2D и 3D: подшипники и детали машин, детали и арматуру трубопроводов, детали пневмо- и гидросистем, детали и узлы сосудов и аппаратов, элементы станочных приспособлений)
 - Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D для КОМПАС
 - КОМПАС-Макро
 - Менеджер типовых элементов
 - Условные изображения швов сварных соединений
 - Сервисные инструменты
 - Проверка документа
 - Распознавание 3D-моделей
 - Рецензент документов КОМПАС-3D
 - Библиотеки поддержки форматов: IGES, DWG, DXF
 - Примеры библиотек

Состав Строительной конфигурации

В состав Строительной конфигураций входят служебные файлы и библиотеки. Перечень библиотек приведен в сопроводительной документации конфигурации.

Системные требования

Учебная версия КОМПАС-3D предназначена для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) либо корректно русифицированных операционных систем:

- MS Windows 10,
- MS Windows 8.1,
- MS Windows 7 SP1 (см. раздел Ограниченная поддержка Windows 7).

^{*} компонент доступен только в 64-разрядной Учебной версии КОМПАС-3D

На компьютере должен быть установлен Microsoft .NET Framework версии 4.7 или выше. В Windows 7 следует использовать тему Aero.

Разрядность версии КОМПАС-3D должна соответствовать разрядности версии операционной системы, то есть 64- или 32-разрядный КОМПАС-3D можно установить только на компьютер с 64- или 32-разрядной ОС соответственно.

Требования к аппаратному обеспечению			
Минимум	 процессор с поддержкой инструкций SSE2 и AVX* видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0 остальные параметры минимально возможной конфигурации компьютера для установки и запуска Учебной версии КОМПАС-3D определяются минимальными системными требованиями для соответствующих операционных систем 		
Рекомендуется для комфортной работы	 64-разрядная версия операционной системы многоядерный процессор (4 ядра и больше) с тактовой частотой 3 ГГц и выше 16 ГБ оперативной памяти и более видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5, с 2 ГБ видеопамяти и более, пропускная способность видеопамяти — 80 ГБ/с и более монитор с разрешением 1920х1080 пикселов или более 		
Рекомендуется для работы с большими сборками	 64-разрядная версия операционной системы многоядерный процессор (6 ядер и больше) с максимально возможной тактовой частотой (4 ГГц и выше) 32 ГБ оперативной памяти и более видеокарта NVIDIA с поддержкой OpenGL 4.5, с 4 ГБ видеопамяти и более, пропускная способность видеопамяти — 140 ГБ/с и более монитор с разрешением 1920х1080 пикселов или более твердотельный накопитель (SSD) в качестве места установки операционной системы, Учебной версии КОМПАС-3D и хранилища КОМПАС-документов 		

^{*} Поддержка инструкций AVX необходима, если выбран тип установки *Полная* или при типе *Выборочная* включена установка *Средств чтения проприетарных форматов*.

Внимание! Не гарантируется стабильная работа на встроенных видеокартах.

Необходимый объем свободного пространства на жестком диске				
Устанавливаемая часть инсталляционного пакета	32-разрядная Учебная версия КОМПАС-3D	64-разрядная Учебная версия КОМПАС-3D		
Учебная версия КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения	3,5 ГБ	5,5 ГБ		
Строительная конфигурация	_	3,5 ГБ		
Каталоги Электроснабжение для Строительной конфигурации	_	3,4 ГБ		

Для установки с дистрибутивного диска требуется привод DVD-ROM.

Для печати документов могут использоваться любые модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, разработанные к установленной на вашем компьютере версии Windows.

Замечание 1. При подборе конфигурации компьютера следует иметь в виду, что требования к нему возрастают с увеличением сложности задач (насыщенности чертежей, сложности сборок).

Замечание 2. Скорость работы Учебной версии КОМПАС-3D на конкретном компьютере зависит также от характеристик отдельных его комплектующих (процессора, оперативной памяти и др.).

Ограниченная поддержка Windows 7

С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7. В связи с этим некоторые производители оборудования прекращают обновление драйверов для этой ОС. В частности, компания NVIDIA перестала обновлять драйверы профессиональных карт Quadro для Windows 7.

Таким образом, нельзя гарантировать работоспособность Учебной версии КОМПАС-3D приложений на компьютерах под управлением Windows 7, в том числе из-за возможного отсутствия актуальных драйверов для аппаратного обеспечения.

На основании вышеизложенного поддержка ОС Windows 7 в программных продуктах АСКОН ограничивается.

Ограничения коснутся только отдельных случаев, в которых окажется невозможно обеспечить корректное функционирование программного обеспечения в Windows 7.

В остальном существенных проблем с эксплуатацией и гарантийной поддержкой Учебной версии КОМПАС-3D и приложений в операционной системе Windows 7 не ожидается, они будут доступны к установке в прежнем режиме.

Внимание! Настоятельно рекомендуется обновить устаревшую версию операционной системы Microsoft Windows до версии 10 и своевременно устанавливать обновления программных продуктов АСКОН. Это позволит использовать программное обеспечение с максимальной эффективностью.

Установка Учебной версии КОМПАС-3D на компьютер

Установка системы КОМПАС-3D Учебная версия производится в следующем порядке.

- 1. Установка Учебной версии КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения На этом же этапе устанавливается Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН (если он отсутствует на компьютере и если при установке включена опция Участвовать в программе улучшения качества ПО).
 - 1.1 Запустите установку Учебной версии КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения.
 - Следуйте запросам программы установки.
 Если требуется указать, какие именно компоненты нужно установить, используйте тип установки Выборочная.

Внимание! Не следует указывать в качестве папки для размещения Учебной версии КОМПАС-3D папку с именем, содержащим символы кириллицы. Если выбран тип установки Полная или при типе установки Выборочная включена установка компонента Средства чтения проприетарных форматов, то путь к папке установки должен состоять только из латинских символов.

При необходимости вы можете прервать установку, не дожидаясь ее нормального завершения. Для этого нажмите кнопку *Отменить установку* в окне программы установки.

Если установка Учебной версии КОМПАС-3D завершена нормально, в меню Пуск

операционной системы автоматически создается группа **КОМПАС-3D v... Учебная версия**, содержащая ярлыки для запуска отдельных компонентов.

2. (при необходимости) Установка Строительной конфигурации и Каталогов Электроснабжение

Замечание. Установка конфигурации невозможна при отсутствии на компьютере Учебной версии КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения, а каталогов — при отсутствии конфигурации.

Внимание! Не допускается установка на один и тот же компьютер нескольких систем КОМПАС-3D разных версий, а также наличие на одном компьютере двух и более копий одной и той же версии.

Информация о Сервисе сбора диагностической информации ПО АСКОН

Сервис сбора диагностической информации ПО АСКОН (далее — Сервис) предназначен для автоматического составления отчета о сбое в работе программного обеспечения АСКОН.

Если на момент установки Учебной версии КОМПАС-3D Сервис отсутствует на компьютере, то в диалоге программы установки появляется опция *Участвовать в программе улучшения качества ПО*. Включение этой опции означает согласие на установку Сервиса.

Замечание. Во время деинсталляции ПО КОМПАС-3D Сервис не удаляется с рабочего места. При необходимости его следует деинсталлировать отдельно.

В случае возникновения сбоя в работе ПО АСКОН Сервис формирует отчет о сбое. Отчет включает сведения об установленных приложениях и аппаратной конфигурации, данные журналов событий Windows и снимки состояния приложений в момент сбоя.

В зависимости от настройки Сервиса отчет может быть сохранен на компьютере пользователя или отправлен в Службу поддержки пользователей ПО АСКОН. Отправка производится с согласия пользователя. Собранная информация используется только для анализа проблем в ПО и не передается третьей стороне.

Подготовка к работе с приложениями Каталог: Электродвигатели и Каталог: Редукторы

Для работы данных приложений необходимо, чтобы на компьютере был установлен ODBCдрайвер Access версии 2000 или более поздней. Разрядность драйвера должна соответствовать разрядности Учебной версии КОМПАС-3D.

32-разрядный драйвер автоматически устанавливается с операционной системой, 64-разрядный драйвер для большинства операционных систем необходимо установить дополнительно. Установочный комплект — файл *AccessDatabaseEngine2010_x64.exe* — доступен в папке \Support установочного комплекта 64-разрядной Учебной версии КОМПАС-3D.

Кроме того, AccessDatabaseEngine можно скачать с сайта Microsoft: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Основные отличия Учебной версии системы КОМПАС-3D от профессиональной

1. В Учебной версии КОМПАС-3D отсутствует возможность работы с некоторыми приложениями и библиотеками.

Замечание. Раздел «Новые возможности» справочной системы может содержать информацию об отсутствующих в Учебной версии КОМПАС-3D приложениях, так как с Учебной версией КОМПАС-3D поставляется справочная система профессиональной версии КОМПАС-3D. Актуальным для Учебной версии КОМПАС-3D является список

- приложений, приведенный в разделе <u>Состав Учебной версии КОМПАС-3D для</u> <u>машиностроения и приборостроения</u> настоящего документа.
- 2. В Учебной версии КОМПАС-3D отсутствует интеграция с системами управления инженерными данными.
- 3. При печати чертежей, текстовых документов и спецификаций, созданных в Учебной версии, на листы автоматически добавляется информация о системе КОМПАС-3D Учебная версия. Эти данные размещаются вдоль краев листов.
- 4. В Учебной версии КОМПАС-3D можно открыть файлы, созданные в профессиональной версии КОМПАС-3D, но для открытия в профессиональной версии файлов Учебной версии КОМПАС-3D требуется специальная лицензия.

Устранение возможных проблем с отображением КОМПАС-документов

В Учебной версии КОМПАС-3D изображение документов на экране формируется с помощью OpenGL.

Если компьютер, на котором планируется работа с Учебной версией КОМПАС-3D, не обеспечивает требуемую программно-аппаратную поддержку OpenGL, то могут возникать дефекты изображения, сбои в работе Учебной версии КОМПАС-3D.

Ниже приведены возможные пути решения этих проблем.

- 1. Проверьте, удовлетворяет ли видеокарта требованиям, изложенным в таблице «Требования к аппаратному обеспечению» на с. 4.
- 2. Проверьте, актуален ли установленный на компьютере драйвер видеокарты. При необходимости загрузите актуальный драйвер с сайта разработчика, указав требуемые сведения:
 - NVIDIA: http://www.nvidia.com/download/index.aspx?lang=ru
 - AMD: https://www.amd.com/ru/support
- 3. Если проблемы остаются, то вызовите команду *Настройка Параметры Система Общие Управление системой* и сделайте следующее:
 - 3.1. Уменьшите сглаживание изображения: в списке *Качество сглаживания* выберите строку *Низкое*.
 - Если это не даст эффекта, отключите сглаживание, выбрав в списке *Качество сглаживания* строку *Без сглаживания*.
 - 3.2. Измените параметры аппаратного ускорения (может привести к снижению скорости отрисовки): в списке **Вариант отрисовки** выберите строку **Базовый**. Если это не даст эффекта, выберите строку **Совместимый**.
 - Если это также не даст эффекта, отключите аппаратное ускорение, выбрав строку **Без аппаратного ускорения**.

Обратите внимание на то, что настройка, описанная в п. 3, вступает в силу после перезапуска Учебной версии КОМПАС-3D, т. е., сделав любое из этих изменений, Учебную версию КОМПАС-3D необходимо закрыть и запустить снова. Только после этого можно будет оценить эффект выполненной настройки.

Внимание! Отключение аппаратного ускорения переводит Учебную версию КОМПАС-3D в **аварийный режим**, в котором снижены скорость и качество отрисовки, отключены некоторые функции отображения документов, а также возможны программные сбои. Если Учебная версия КОМПАС-3D на данном рабочем месте может функционировать лишь без аппаратного ускорения, необходимо как можно быстрее найти и устранить причину этого — с тем, чтобы перейти в нормальный режим работы Учебной версии КОМПАС-3D (т. е. с включенным аппаратным ускорением).

Шрифты, устанавливаемые с Учебной версией КОМПАС-3D

В составе Учебной версии системы КОМПАС-3D поставляются несколько шрифтов - векторных и TrueType, необходимых для выполнения надписей на чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.

Шрифты TrueType:

- GOST type A (имя файла шрифта gost a.ttf),
- GOST type B (имя файла шрифта gost b.ttf),
- GOST type AU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта gost_au.ttf),
- GOST type BU (Юникод-шрифт, имя файла шрифта gost_bu.ttf),
- Symbol type A (имя файла шрифта symbol a.ttf),
- **Symbol type B** (имя файла шрифта symbol b.ttf).

Векторные шрифты:

- GOST type A (plotter) (имя файла шрифта gost_a.fon),
- GOST type B (plotter) (имя файла шрифта gost_b.fon),
- Symbol type A (имя файла шрифта symbol_a.fon),
- **Symbol type В** (имя файла шрифта symbol_b.fon).

Запуск Учебной версии КОМПАС-3D

Система готова к работе после установки КОМПАС-3D Учебная версия для машиностроения и приборостроения.

Для запуска Учебной версии КОМПАС-3D щелкните мышью на ее пиктограмме в группе **КОМПАС-3D v... Учебная версия**, созданной при установке в меню **Пуск** операционной системы.

Желаем вам успешной работы с Учебной версией системы КОМПАС-3D!

Офис АСКОН:

Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А»

Тел. (812) 703-39-34 E-mail: info@ascon.ru

АСКОН в сети Интернет:

http://www.ascon.ru

Адрес Службы технической поддержки:

E-mail: support@ascon.ru

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

© ООО «АСКОН-Системы проектирования», 2021. Все права защищены.